





1 Android System 設定香港寬頻電郵步驟	2
-----------------------------	---



以下設定步驟只適用於香港寬頻電郵賬戶

1. 首先,點選「設定」。





2. 再按「帳戶」。

≛ 🛋		🔊 🕅 🕅 🕅 🕄 🕅 🕅 🕅	
設定			
	螢幕牆紙		
Ð	主題		
\bigcirc	主螢幕		
6	鎖定螢幕與安全性		
	隱私與安全		
C	簡易模式		
Ť	協助工具		
Ø	帳戶		
G	Google		
20	備份與重設		
A	語言和輸入		
0	電量		
0	儲存空間		



3. 點選「加入帳戶」。

		🔃 🕬 💯 🖗 📶 84% 🖻 14:33
← 帳	戶	更多
f	Facebook	
G	Google	
	Office	
\mathbf{a}	QQ	
S	WhatsApp	
8	三星帳戶	
0	電子郵件	
+	加入帳戶	



4. 再按	⁻ 個人(POP3)」 [。]			
			84% <mark>آار</mark> آ	∑ 14:33
← 加	入帳戶			
Ω	LDAP			
E	Microsoft Exchang	e Active	eSync	
	Office			
	OneDrive			
earrow	QQ			
salesforce	SmartStore			
1	WeChat			
9	WhatsApp			•
?	九游高速下载器			
M	個人 (IMAP)			
M	個人 (POP3)			
QY	愛奇藝視頻			
0	電子郵件			



5. 於欄位上輸入您的香港寬頻電郵地址,然後按「下一步」。









7. 於「內送伺服器設定」,輸入 popo.hkbn.net 或 pop1.hkbn.net,然後按「下一步」。 (建議客戶根據我的戶口顯示的伺服器資料輸入)

	🛯 🕅 📽 🖀 af 93% 🗎 15:42
內送伺服器設定	
使用者名稱 Username	
密碼 	Ś
伺服器 popo.hkbn.net	
從伺服器中刪除電郵 當我從收件箱刪除時	•
<	下一步 >



8. 於「安全性類型」更改設定為「沒有」,再按「下一步」。

•	N 🛰 🖞	🕈 .41 93% 🗎	15:43
P	內送伺服器設定		
訂	青嘗試更新連接埠和/或安全類型,以新增此	七帳戶。	
使	使用者名稱		
U	lsername		_
53	容石馬		
	•••••	Ø	_
信	司服器		
p	oopo.nkbn.net		-
道	鱼訊埠		
1	10		_
			7
安	そ全性類型		
ž	沒有	*	
位	论伺服器中刪除電郵		
녙	當我從收件箱刪除時	•	
<	:	下一步 >	•



9. 於「外寄伺服器設定」·輸入 smtpo.hkbn.net ·「安全性類型」則更改設定為「沒有」· 再按「下一步」。

	🛯 🕬 🖗 📶 92% 🖿 15:4	47
外寄伺服器設定		
請嘗試更新連接埠和/或安全類型 ,	以新增此帳戶。	
要求登入		
SMTP 伺服器 smtpo.hkbn.net		
通訊埠 25		
安全性類型		
沒有	-	
<	下一步 >	



10. 於「帳戶選項」內,客戶可自行設置,然後按「下一步」。





11. 於「您的姓名」欄上,輸入您想顯示收件人的名稱,按「下一步」即可完成。





12. 回到主畫面,點選「電子郵件」。





13 最後,當進入收件匣便可成功收發電郵。

	N 👀 🕅 🕄 🕅 84% 🗎	18:42
收件匣 ▼ Username@hkbn.net	搜尋	更多
未讀取 0	上次同步	18:42
無間	電子郵件	
您可能有尚未從伺	同服器取回的電子郵件。	2