

### MAC OS 不能連接上網或開啟網頁



1	檢查 Proxy	2
2	檢查 IP 位址	5
3	更新 IP 位址	7
4	設定 DNS	10



檢查 Proxy



1. 首先,從 Dock 啟動「Safari」瀏覽器。



2. 於螢幕左上方按「Safari」·點選「偏好設定」。







3. 於「進階」內·「代理伺服器」一欄·點選「更改設定」。

• • •	進階	
□ 標準 / ♀ Q ▲ □ 一般 標籤頁 自動填寫 密碼 按尋 安全性	①     ①     □	
智慧型搜尋欄位:	□ 願示完整網址	
輔助使用:	<ul> <li>不使用小於右列的字級 9 ~</li> <li>按下 Tab 鍵來特別標明網頁上的每個項目 按 Option + Tab 鍵會特別標明每個項目 *</li> </ul>	
Bonjour :	<ul> <li>□ 在「書籤」選單中包含 Bonjour</li> <li>□ 在喜好項目列中包含 Bonjour</li> </ul>	
Internet 外掛模組:	☑ 停止外掛模組以節省電力	
樣式表:	沒有選取任何項目	
預設編碼:	西方語系(ISO Latin 1)	
代理伺服器:	更改設定…	
	□ 在選單列中顯示「開發」選單	?





4. 請確認沒有剔選「網頁代理伺服器(HTTP)」,按「好」完成設定。

○●○ < > ⅲ	網路	Q. 搜尋				
<> 乙太網路						
TCP/IP DNS WI	INS 802.1X 代理伺服器	硬體				
請選取要設定的通訊協定:	網頁代理伺服器					
<ul> <li>自動尋找代理伺服器</li> <li>自動代理伺服器設定</li> <li>納頁代理伺服器(HTTP)</li> <li>安全網頁代理伺服器(HTTPS)</li> <li>FTP 代理伺服器</li> <li>SOCKS代理伺服器</li> <li>串流代理伺服器(RTSP)</li> <li>Gopher 代理伺服器</li> </ul>	代理伺服器需要密碼 使用者名稱: 密碼:					
<ul> <li>排除簡單的主機名稱</li> <li>忽略這些主機與網域的代理伺服器設定:</li> </ul>	:					
*.local > 169.254/16						
✓使用 FTP 被動模式 (PASV)						
?		取消好				





1. 首先選擇螢幕左上方的 Apple 圖示,於選單中點按「系統偏好設定」。



2. 於「系統偏好設定」點選「網路」。





# **2** <sub>檢查 IP 位址</sub>

3. 在「網路」頁面中,點選「乙太網路」的網路介面,你的 IP 位置會顯示於右方一欄。

••• <>		網路		Q. 搜尋
		位置:  自動		3
<ul> <li>乙太網路</li> <li>己連線</li> <li>SAMSAndroid</li> <li>尚未設定</li> </ul>	<>	狀態:	<b>已連線</b> 目前正在使用「乙太網路」 61.238.19.214。	• 且 IP 位址為
● SAMSModem 尚未設定	C.1.1	設定 IPv4:	使用 DHCP	•
● pccw 未連線	$\langle \cdot \cdot \rangle$	IP 位址: 子網路遮罩:	61.238.19.214 255.255.254.0	
● FireWire 未連線	″ <b>°</b>	路由器:	61.238.18.1	
● Wi-Fi 開閉	(î:	DNS 伺服器:	203.185.0.37 \ 203.1	85.0.36 \ 203.1
● iPhone USB 未連線		搜尋網域:		
● iPhone USB 2 未連線				
● <b>藍牙 PAN</b> 未連線	*			<b>洲隙</b> 2
+ - *				2EM
			協助我…	回復会日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日



# **3** <sub>更新 IP 位址</sub>

1. 首先選擇螢幕左上方的 Apple 圖示,於選單中點按「系統偏好設定」。



2. 於「系統偏好設定」點選「網路」。





### **3** <sub>更新 IP 位址</sub>

3. 於「網路」內,先點選「乙太網路」,然後再按右下方的「進階」。

$\bullet \bullet \circ \bullet \bullet \bullet$	網路	Q. 搜尋
	位置: 自動	<b>O</b>
<ul> <li>こ大統語 </li> <li>SAMSAndroid </li> </ul>	狀態:	已連線 目前正在使用「乙太網路」,且 IP 位址為 61.238.19.214。
• SAMSModem C	設定 IPv4:	使用 DHCP ᅌ
• pccw <sub>未連線</sub>	IP 位址:	61.238.19.214
FireWire	子網路遮罩:	255.255.254.0
Wi-Fi	四田盛 DNS 伺服器:	203.185.0.37 \ 203.185.0.36 \ 203.1
• iPhone USB 未连線	搜尋網域:	
● iPhone USB 2 未連線		
● <u>藍</u> 牙 PAN + 连線		
+ - *		進階… ?
		協助我… 回復 套用



# **3** <sub>更新 IP 位址</sub>

4. 在 TCP/IP 頁面內 · 點選「更新 DHCP 租約」 · IPv4 一欄旁的數字會短暫消失 · 等待片刻

該 IPv4 位址資訊將會重新出現。

、 之太網路							
(	TCP/IP	DNS	WINS	802.1X	代理伺服器	硬體	
設定 IPv4:	使用 DH	СР			0		
IPv4 位址:	61.238.1	9.214			C	更新 DH	CP 租約
子網路這罩:	255.255.	254.0		DHCP 用;	□端識別碼:		
路由器:	61.238.1	8.1				(如果	青妻)
設定 IPv6:	自動				0		
路由器:							
IPv6 位址:							
前置碼長度:							





1. 首先選擇螢幕左上方的 Apple 圖示,於選單中點按「系統偏好設定」。



#### 2. 於「系統偏好設定」點選「網路」。







3. 於「網路」內,先點選「乙太網路」,然後再按右下方的「進階」。

••• • •	網路	Q. 按琴
	位置: 自動	٥
<ul> <li>● 乙太網路</li> <li>● 己連線</li> </ul>	狀態:	<b>已連線</b> 目前正在使用「乙太網路」,目1P-位計為
• SAMSAndroid 尚未設定		61.238.19.214 *
• SAMSModem 《》 尚未設定	設定 IPv4:	使用 DHCP ᅌ
• pccw	IP 位址:	61.238.19.214
FireWire	子網路遮罩:	255.255.254.0
未連線	路由器:	61.238.18.1
• Wi-Fi 開閉	DNS 伺服器:	203.185.0.37 \ 203.185.0.36 \ 203.1
● iPhone USB 未連線	搜尋網域:	
● iPhone USB 2 未連線		
● <u>藍</u> 牙 PAN +注線		
+ - *		進階… ?
		協助我… 回復 套用



設定 DNS



4. 按「DNS」頁面內的 DNS 伺服器位址應卞設定為「203.185.0.32」、「203.185.0.33」及 「203.185.0.34」,如系統未有自動取得有關資料,請手動更改至上述位址後,再按「好」完 成設定。

$\circ \circ \circ < >$		網路	Q. 搜寻
<> 乙太網路	TCP/IP DNS	WINS 802.1X 代理	伺服器 硬體
DNS 伺服器:		搜尋網域:	
203.185.0.32 203.185.0.33 203.185.0.34			
+ - IPv4	或 IPv6 位址	+ -	
?			取消好